
Bootstrap Grids

- description : Bootstrap Grids
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-24

Bootstrap Grid System

Bootstrap의 그리드 시스템은 페이지에 최대 12 개의 컬럼(columns)을 허용합니다.

12 개의 컬럼을 모두 개별적으로 사용하지 않으려면, 컬럼을 함께 그룹화해서 더 넓은 컬럼을 만들 수 있습니다.



Bootstrap의 그리드 시스템은 반응형이며, 컬럼은 화면 크기에 따라 자동으로 재정렬됩니다.

Grid Classes

Bootstrap의 그리드 시스템에는 4개의 클래스가 있습니다:

- xs (휴대전화 - 너비가 768px 미만인 화면)
- sm (태블릿 - 너비가 768px 이상인 화면)
- md (소형 노트북 - 너비가 992px 이상인 화면)
- lg (노트북 및 데스크톱 - 너비가 1200px 이상인 화면)

상기 클래스들을 결합하여 더 동적이고 유연한 레이아웃을 만들 수 있습니다.

Basic Structure of a Bootstrap Grid


다음은 Bootstrap 그리드의 기본 구조입니다.

•••

1. 가로 행('' '')을 만듭니다.
2. 원하는 개수의 컬럼을 추가합니다.(''.col-*-*'' 클래스가 있는 태그)
    - ''.col-*-*''의 숫자는 항상 각 가로 행에 대해 최대 12개까지 추가해야 합니다.

아래에서는 기본 Bootstrap 그리드 레이아웃의 몇 가지 예제들을 수집했습니다.

Three Equal Columns



하기 예제는 태블릿에서 시작하여 큰 데스크톱으로 확장하는 3 개의 동일 너비의 컬럼을 가져 오는 방법을 보여줍니다.
너비가 768px 미만인 휴대 전화 또는 화면에서는 컬럼이 자동으로 쌓입니다:

예제

Bootstrap Example

Hello World!

Resize the browser window to see the effect.

The columns will automatically stack on top of each other when the screen is less than 768px wide.

.col-sm-4
.col-sm-4
.col-sm-4

Two Equal Columns

하기 예제에서는 태블릿에서 시작하여 대형 데스크톱으로 확장하는 두 개의 다양한 너비의 컬럼을 가져 오는 방법을 확인합니다.

예제

Bootstrap Example

Hello World!

Resize the browser window to see the effect.

The columns will automatically stack on top of each other when the screen is less than 768px wide.

.col-sm-4
.col-sm-8
오션, Bootstrap, Grids

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:bootstrap:bootstrap_note:bs_grid_basic&rev=1616545881

Last update: **2022/03/10 19:52**